

HASP キーの Ver11.0 へのアップデート

Myway



目次

1.はじめに	3
2.HASP キーの確認	3
3.HASP ドライバ Ver17.0 のインストール	4
4. HASP キーのファームウェアバージョンの確認	6
5.KeyProgram のダウンロード	6
6.KeyProgram による HASP キーのアップデート	7
6.1 オンラインアップデート	7
6.2 オフラインアップデート	9

Myway



1.はじめに

「PSIM Ve11.0 インストールマニュアル」に記載の手順で HASP キーのアップデートがうまくいかない場合は、 キーやドライバなどのいずれかのバージョンが古い可能性がありますので本書をお読みいただき、ご確認く ださい。

以下の手順を行う前に、ローカル PC に HASP キーが挿入されていることをご確認ください。

2.HASP キーの確認

PSIM では「HASP4」「HASP HL」「Sentinel HL」の3タイプの HASP キーが使われています。



(ネットワーク版の HASP キーの色は赤になります。)

お使いのキーが「HASP4」の場合、Ver11.0 へのアップデートができません。キーを交換いたしますので弊社までご連絡ください。

「HASP HL」または「Sentinel HL」の場合は以下の手順へ進みます。





3.HASP ドライバ Ver17.0 のインストール

ウェブブラウザを立ち上げて下記アドレスを入力してください。

Localhost:1947

ブラウザで「Sentinel Admin Control Center」が表示されます。

表示されない場合は下記リンクから HASP ドライバをダウンロードして HASP キーを取り外してインストール を行ってください。HASP キーを取り外さずにインストールを行った場合インストールが失敗する場合が有りま す。

www.powersimtech.com/download/HaspUserSetup.zip

< Sentinel Admin Control Center 表示画面>



Sentinel Admin Control Center

tinel Keys	License Manager Version	17.0 Build 48248					
ducts	Computer Name	H-PC (PID:2776 on Win64)					
tures sions	Host Operating System	Windows 7 Ultimate Build 7601 Intel64 Family 6 Model 30 Stepping 5					
ate/Attach	LM Protocols	IPv4, IPv6 (TCP and UDP at port 1947) 169.254.105.122 192.168.1.10 fe80::3c12:6e12:5892 169.254.8.140 fe80::3548:40f5:2cfc:dd61%14 fe80::b5df:de2f:9dcb:f					
ess Log	Uptime	3 days 14 hours 43 r	ninutes 43 seconds				
iguration	Template Sets	_int_					
nostics	Current Template	English 7.0 (26 Aug 2014)					
	Current Usage	0 logins, 0 sessions					
ıt	Login Requests	24 (4 peak simultaneous logins)					
	Requests	682 local, 80 remote,	762 total				
	Data Volume	2,275,738 received, 6,321,116 transmitted					
	Errors	0 Key related, 0 in Tra					
	Client Threads	1 (7 peak)					
ere Languages	Memory Used	1,315,859 (1,245 bloc	ks)				
	Run-time	Run-time Installer	6.65				
		Run-time Package	6.65				
		aksusb.sys	3.42				
		akshhl.sys	1.25				
		aksclass.sys	1.30				
		aksnasp.sys	4.ZJ 3.85				
		fridge lib	1.8				
		aksdf.svs	1.51				
		akefridge eve	1 71				

Myway



左側の「Options」の「Diagnostics」をクリックすると上記の画面が表示されます。

「License Manager Version」が 17.0、「Run-time Installer」が 6.65 以上であることを確認してください。

(そうでない場合は前ページの URL から HASP ドライバをダウンロードし、インストールを行ってください。)



4. HASP キーのファームウェアバージョンの確認

HASP キーの中のファームウェアバージョンを確認します。

左側の「Options」の「Sentinel Keys」をクリックすると下記の画面が表示されます。

Options	Sentinel	Keys A	vailable o	on H-PC			\frown				
Sentinel Keys	# Location	Vendor	Key ID	Кеу Туре		Configuration	Version	Sessions	Actions	\frown	
Products	1 Local	57747	674290010	HASP HL Net 10	1	-	3.25) -	Products Features Sessions Blink or	C2V)
Features Sessions							\smile			\bigcirc	

HASP キーのファームウェアバージョンが 3.25 より低い場合はファームウェアをアップデートさせる必要があ ります。下記リンクから HASP キーのファームウェアをダウンロードしてインストールを行ってください。

www.powersimtech.com/download/HASP_HL_Firmware_Update.zip

5.KeyProgram のダウンロード

下記リンクから最新の KeyProgram をダウンロードし、実行してください。

www.myway.co.jp/products/psim/download/lisence-key.html

なお、PSIM Ver9 で使用していた KeyProgram とは同じファイル名でも中身が違うのでご注意ください。

下記のエラーメッセージが表示された場合は、HASPドライバが古いもしくは正しくインストールされていない可能性がありますので、HASPドライバ Ver17.0 のインストールを行ってください。

No HASP key is connected to this computer, or the key is not for PSIM



6.KeyProgram による HASP キーのアップデート アップデートには、オンラインアップデートとオフラインアップデートの 二通りの方法があります。

6.1 オンラインアップデート

オンラインアップデートでは、インターネットに接続している必要があります。

Program Key On-line の下の Request Update をクリックします。



リクエスト送信の確認が表示されるので「はい」を選択します。

リクエストが正常に送信されると下記のメッセージが表示されます。

Request for upgrade was sent. Please allow one to two business days for our staff to process the request.

「OK」をクリックします。リクエスト処理に 1~2 営業日かかりますのでお待ちください。



リクエストが正常に送信されず、下記エラーメッセージが出た場合は同ーネットワーク上の PC に別の ネットワークライセンスキーが挿入されている可能性があります。

PSIM	×
<u> </u>	Error: Too many keys connected. Error code: "KeyProgram 2759"
	ОК

この場合は下記のいずれかをお試しください。

- 1. "Request Update"を実行するときだけ、ネットワークライセンスキーをライセンスサーバーから取り外す
- 2. ネットワークライセンスキーが存在する構内 LAN を経由せずに直接インターネットへ接続し て["]Request Update"を実行する
- 3. クライアント PC のインターネット接続を切断し、後述のオフラインアップデートを実行する

インターネットに接続している場合はオフラインアップデートが利用できないのでご注意ください。ネットワーク構成上上記 1,2 が不可能の場合は、クライアント PC のインターネット接続を一時的に切断してオフラインアップデートをご利用ください。

また、"Login failed. Error code=503 Error #570"というエラーメッセージが表示される場合があります。このメッセージが表示された場合は開発元の Powersim 社のサーバーがリブート中ですので時間を空けて再度リクエストを実行してください。

リクエスト処理完了後、HASPキーをPCに挿した状態でもう一度KeyProgram.exeを実行します。HASP キーを認識したらProgram Key On-lineの下のApply Updateをクリックします。

アップデート成功のメッセージが表示されるので「OK」をクリックします。

KeyProgram の中でアップデート内容が表示されるので確認した後「Close」をクリックします。





6.2 オフラインアップデート

インターネットに接続できない環境では、オフラインアップデートをご使用ください。

Program Key Off-line の下の Request Update をクリックします。

📱 PSIM Key Program - Version 10 🛛 – 🗆 🗙
HASP Key Type: Network ID: 5
PSIM Professional 10.0 5-user Motor Drive Module 5-user Digital Control Module 3-user SimCoupler Module 3-user MagCoupler/RT Module 3-user Thermal Module 3-user Thermal Module 3-user SimCoder 3-user FE:Expert3 arget 3-user F2833x Target 3-user PE:Prov/F28335 Target 3-user
Program Key Dn-line Program Key On-line Request Update Request Update Apply Update Apply Update
About Close

c2vファイルが生成されるのでメールで弊社まで送付してください。

メールアドレス:<u>psim-event@myway.co.jp</u>

弊社からv2cファイルを送付いたしますので、再度KeyProgram.exeを実行してください。Program Key Off-lineの下のApply Updateをクリックしてお送りしたv2cファイルを選択してください。

KeyProgram の中でアップデート内容が表示されるので確認した後「Close」をクリックします。

最後に再び Program Key Off-line の下の Request Update をクリックします。

生成された c2v ファイルを弊社まで送付してください。

(次回バージョンアップに必要となる情報ですので必ずお送りください。)